

Come creare e configurare una casella di posta elettronica con: Microsoft Outlook 2003




Esempio di configurazione dell'account **email**: supponiamo, solo a titolo di esempio, che i dati che vi abbiamo comunicato siano i seguenti:

la vostra email è: **nome.cognome@miodominio.it**
la vostra password è: **12345678**
il vostro dominio è: **miodominio.it**

con questi dati, è stata impostata la vostra casella di posta elettronica sul server che ospita il vostro dominio.


Passo 1

Aprire il programma di posta elettronica Outlook 2003 presente sul vostro computer
Selezionate la voce **Strumenti** dalla barra menù presente in alto
Cliccate ora sulla voce **Account di posta elettronica**



Passo 2

Selezionare "Aggiungi nuovo account di posta elettronica"



Passo 3
Selezionare come tipologia di casella "POP3" (vedi esempio)

Microsoft Exchange Server
Connessione a un server di Exchange per il download dei messaggi, l'accesso alle cartelle pubbliche e la condivisione dei documenti.

POP3
Connessione a un server di posta elettronica POP3 per il download dei messaggi.

IMAP
Connessione a un server di posta elettronica IMAP per il download dei messaggi e la sincronizzazione delle cartelle della cassetta postale.

HTTP
Connessione a un server di posta elettronica basato sul Web, quale Hotmail, per il download dei messaggi e la sincronizzazione delle cartelle della cassetta postale.

Altri tipi di server
Connessione a un altro tipo di server di posta elettronica Microsoft o di altri produttori.

< Indietro Avanti > Annulla

Passo 4
Inserire i valori di impostazione come indicato nell'esempio (sostituendo "webmaster" con "nome.cognome" della vostra casella ed indicando al posto degli asterischi la password della vostra casella – nell'esempio 12345678)

Impostazioni posta elettronica Internet (POP3)
Tutte le seguenti impostazioni sono necessarie per il funzionamento dell'account di posta elettronica.

Informazioni utente

Nome:

Indirizzo posta elettronica:

Informazioni server

Server posta in arrivo (POP3):

Server posta in uscita (SMTP):

Informazioni accesso

Nome utente:

Password:

Memorizza password

Accedi con autenticazione password di protezione (SPA)

Prova impostazioni

Dopo aver immesso le informazioni richieste, è consigliabile provare l'account scegliendo il pulsante in basso. È necessaria la connessione di rete.

< Indietro Avanti > Annulla

NB: Chi si collega tramite un altro fornitore di servizio, supponiamo 'PippoOnline' può indicare come server di posta in uscita il server smtp fornito da 'PippoOnline' al momento della sottoscrizione del servizio, per esempio mail.PippoOnline.It (Es: mailbus.fastweb.it)

Passo 5

Essendo attiva su tutti i domini in hosting con JCN l'opzione aggiuntiva antivirus+antispam, è necessario autenticare il server smtp del vostro dominio
Selezionare quindi "Altre impostazioni"

Impostazioni posta elettronica Internet (POP3)
Tutte le seguenti impostazioni sono necessarie per il funzionamento dell'account di posta elettronica.

Informazioni utente
Nome:
Indirizzo posta elettronica:

Informazioni server
Server posta in arrivo (POP3):
Server posta in uscita (SMTP):

Informazioni accesso
Nome utente:
Password:
 Memorizza password
 Accedi con autenticazione password di protezione (SPA)

Prova impostazioni
Dopo aver immesso le informazioni richieste, è consigliabile provare l'account scegliendo il pulsante in basso. È necessaria la connessione di rete.

< Indietro Avanti > Annulla

Passo 6

Bappare "il server della posta in uscita (SMTP) richiede l'autenticazione" e selezionare "Utilizza le stesse impostazioni del server della posta in arrivo"

Generale **Server della posta in uscita** Connessione Impostazioni avanzate

il server della posta in uscita (SMTP) richiede l'autenticazione:

Utilizza le stesse impostazioni del server della posta in arrivo
 Accedi con
Nome utente:
Password:
 Memorizza password
 Accedi con autenticazione password di protezione (SPA)

Accedi al server della posta in arrivo prima di inviare i messaggi

OK Annulla